


SRIinforma



Guía para el Contribuyente

*Para Instalar el Programa Anexo de Retenciones
En la Fuente Baja Relación de Dependencia (RDEP)
en Computadoras con Sistema Operativo Linux*




INSTRUCCIONES PREVIAS PARA INSTALAR EL PROGRAMA ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA (RDEP) EN COMPUTADORAS CON SISTEMA OPERATIVO LINUX

El programa Anexo RDEP requiere, para su funcionamiento adecuado, el entorno de ejecución Java (Java Runtime Environment JRE) versión 6, por lo que es necesario cambiar el JRE que por defecto viene incluido en el programa DIMM Anexos. Para ello se deben seguir los siguientes pasos:

1. Descargue de la página web de Oracle el Java Development Kit JDK versión 6 de acuerdo a su sistema operativo Linux y la arquitectura de su equipo. Es recomendable descargar el instalador auto extraíble proporcionado por Oracle que se encuentra en la siguiente dirección:

<https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html>

2. Otorgue los permisos de ejecución necesarios para instalar el JRE versión 6:



En caso de no contar con una interfaz gráfica para proporcionar los permisos de ejecución, abra una consola y localice la dirección donde guardó el instalador; después otorgue los permisos de ejecución ingresando el siguiente comando: **chmod a+x jdk-6u[version]-linux-[arquitectura].bin** y presione la tecla **ENTER**. Cambie los valores dentro de las llaves por los correspondientes al archivo descargado, por ejemplo: **chmod a+x jdk-6u45-linux-i586.bin**.

3. Una vez otorgados los permisos de ejecución al archivo descargado, ejecútelos desde una consola; para ello ubique la dirección donde lo guardó e ingrese el siguiente comando: `./jdk-6u-[version]-linux-[arquitectura].bin` y luego presione la tecla **ENTER**. Cambie los valores dentro de las llaves por los correspondientes al archivo descargado, por ejemplo: `./jdk-6u45-linux-i586.bin`

La siguiente imagen muestra cómo debe ejecutar el archivo JDK descargado en el escritorio del computador:

```
makhz@makhzbunto-VM: ~/Escritorio
makhz@makhzbunto-VM:~$ cd Escritorio/
makhz@makhzbunto-VM:~/Escritorio$ ./jdk-6u45-linux-i586.bin
```

Para continuar, acepte los términos de la licencia del programa y los demás pasos que el asistente de instalación presente.


Al concluir la instalación, dentro de la misma ubicación donde fue descargado el archivo se creará una nueva carpeta denominada `jdk1.6.0_<version>` donde se encuentran los archivos del JDK.



4. Ingrese a la carpeta creada en el paso anterior, copie la carpeta **jre** con todo su contenido y con ella reemplace la carpeta con el mismo nombre que se encuentra en el directorio donde fue instalado el programa DIMM Anexos. Para hacerlo conteste afirmativamente cuando el sistema operativo le pregunte si desea reemplazar el contenido del directorio **jre** anterior.



5. Finalmente ejecute el programa DIMM Anexos e instale el plug-in RDEP siguiendo los pasos indicados en el instructivo.



IMPORTANTE: En los sistemas operativos que usen el entorno de escritorio **GNOME 3**, se requiere modificar el tamaño de la fuente desde las opciones de configuración avanzada para que las pantallas del aplicativo DIMM muestren todos los campos de manera adecuada.